1. Откройте «Настройки и прочее» используя сочетание клавиш «Alt + F» или как показано ниже:



2. В открывшемся меню введите в поиск в левом верхнем углу «explorer», пролистайте страницу ниже, выберите в пункте «Режим IE» параметр «Разрешить» и нажмите «Перезапуск»:

🔲 🔮 Microsoft Edge 🛛 🗙 🕄 Параметры	x +			-	ð	×
← C	r	τô	£_≡	Ē		
Параметры	ѓ≡ Кнопка "Избранное"					Q
параметры	🕞 Кнопка "Коллекции"					+
Q explorer X	б Кнопка "Журнал"					0
Конфиденциальность, поиск и службы	у_ Кнопка "Загрузки"					0
Э Внешний вид	😵 Кнопка "Производительность"					Ŧ
 Боковая панель Пуск, главная и новые вкладки 	В Кнопка "Решение математических задач"					
Общий доступ, копирование и вставка	99 Кнопка ссылок.					
Файлы cookie и разрешения	Кнопка «Режим Internet Explorer» (Режим IE)					
Браузер по умолчанию	🖗 Кнопка "Снимок веб-страницы"					
<u>↓</u> Загрузки	🗘 Кнопка выбора веб-объектов					
Семейная безопасность Ді Языки	😢 Кнопка "Поделиться"					
Принтеры	🔗 Кнопка "Отправить отзыв"					
Система и производительность					- 1	
					- 1	
Специальные возможности	роеспечение совместимости с internet Explorer - Результатов: 7				- 1	
О программе Microsoft Edge	Разрешить сайтам перезагружаться в режиме Internet Explorer (Режим IE) 💿 Разрешить 🗸				- 1	
	При просмотре веб-страниц в Microsoft Edge, если сайту требуется Internet <mark>Explorer</mark> для обеспечения совместимость перезатружу в режиме Internet <mark>Explorer</mark>					
	Чтобы изменение этой настройки вступило в силу, перезапустите браузер.					
	Страницы в режиме Internet Explorer Добавить				- 1	
	Эти страницы будут открываться в режиме Internet Explored в течение 30 дней с даты добавления страницы. В список страниц в режиме Internet Explored еще не добавлены страницы.					٠
						ŝ

3. Вернитесь на вкладку «Параметры» или проделайте снова пункт «1» и «2» (не нажимая «Перезапуск»). Пролистайте страницу до пункта «Режим IE» и переключите ползунок в активный режим:

🔲 🔮 Microsoft Edge 🛛 🗙 🕄 Параметр	ы × +			- 0	×
← C	orer		6 6 @	a 🔹	
Параметры	Показать панель избранного	Только на новых вкладках 🗸 🗸			Q +
Q explorer X	Выберите кнопки, которые будут показаны на панели инструментов:				6
🕲 Профили	🙃 Кнопка "Главная"	Настроить URL-адрес кнопки			0
Конфиденциальность, поиск и службы С) Внешний вид	Кнопка "Вперед" Кнопка "Вперед" автоматических отображается на панели инструментов, когда можи	Показывать автоматически 🗸			+
Боковая панель Луск, главная и новые вкладки Луск, главная и новые вкладки	Кнопка "Расширения" Кнопка "Расширения" автоматически отображается на панели инструментов, когда	Показывать автоматически 🗸			
 Общии доступ, копирование и вставка 	ζ'≡ Кнопка "Избранное"				
Файлы cookie и разрешения сайтов	G Кнопка "Коллекции"				
 Браузер по умолчанию Загрузки 	🕚 Кнопка "Журнал"				
😤 Семейная безопасность	↓ Кнопка "Загрузки"				
Д ⁷ Языки 🕞 Принтеры	🛞 Кнопка "Производительность"				
Система и производительность	Кнопка "Решение математических задач"	•			
 Сбросить настройки Телефон и другие устройства 	99 Кнопка ссылок		5		
🕱 Специальные возможности	Ce Кнопка «Режим Internet Explorer» (Режим IE)	—			
О программе Microsoft Edge	🕼 Кнопка "Снимок веб-страницы"	۰			
	💭 Кнопка выбора веб-объектов	\bullet			
	Кнопка "Поделиться"	\bullet			
	g ⁰ Кнопка "Отправить отзыв"				e چ

4. Перейдите на страницу, для которой необходим «Internet Explorer» и нажмите кнопку «Перезагрузка вкладки в режиме Internet Explorer» как показано ниже:



5. В открывшемся окне переключите оба ползунка в активный режим (как показано ниже) после чего нажмите «Готово».



 Если после переключения одного из ползунков окно закрылось необходимо нажать кнопку «Режим Internet Explorer» (как показано ниже) и активировать оставшийся ползунок, после чего нажать «Готово».

